Indikator für fallende Widerstandslinien


Videoanleitung auf unserem YouTube-Kanal:
https://youtu.be/Xk0ah-Wn9To

Funktioniert in allen Zeiteinheiten.
Zeigt fallende Widerstandslinien (ROB) nahe dem aktuellen Kurs oder mit laufendem Ausbruch nach oben an.

I. Bedienungsanleitung

Die ROB verbindet zwei Hochpunkte an den Spitzen der oberen Dochte. Seit dem ersten Punkt darf keine vorherige Kerze oberhalb der ROB geschlossen haben. Die aktuelle Kerze ist von dieser Prüfung ausgenommen, damit ein Ausbruch erkannt werden kann.

Die Parameter werden im Menü „Configuration“ des Indikators eingestellt.



Die gezeigten Werte sind Beispiele, keine optimalen oder empfohlenen Einstellungen. Wählen Sie Werte, die Ihren Kriterien entsprechen.

Erkennungskriterien

- NumberCandlesScanned = Anzahl der zur ROB-Suche untersuchten Kerzen.

- MiniDistanceSecondContactResistance = Mindestalter des zweiten Berührungspunkts, gemessen in Kerzen zwischen diesem Punkt und der aktuellen Kerze.

- MaximumPercentageUnderResistance = maximaler Kursabstand unter der ROB in Prozent. Konstellationen mit zu großem Abstand unter dem Widerstand werden ausgeblendet.

- BreakingOutResistance = zeigt nur Konstellationen mit laufendem Ausbruch über die ROB an. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- ThreeContactOnResistance = sucht einen weiteren Berührungspunkt zwischen den beiden ROB-Punkten. Ein oberer Docht muss innerhalb der Toleranz von ValidationPercentageThirdContact liegen. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- ValidationPercentageThirdContact = prozentuale Toleranz relativ zur ROB, um den zusätzlichen Berührungspunkt zu bestätigen.
- BullishMobileAverage = Filter für einen flachen oder steigenden gleitenden Durchschnitt: aktueller Wert mindestens gleich dem Wert der vorherigen Kerze. Die nächsten beiden Parameter definieren den Durchschnitt. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- MobileAveragePeriod = Periode des gleitenden Durchschnitts für den obigen Filter, in Kerzen der Chartzeiteinheit.
- MobileAverageType = Typ des gleitenden Durchschnitts, im Dropdown-Menü auswählbar: SMA, EMA, WMA usw.
- DetectionAmplitude = prozentuale Schwankungsbreite zur Erkennung der Hochpunkte für die ROB-Suche. Beispiele: 2 % im Tageschart oder 0,1 % im 5-Minuten-Chart; diese Werte dienen nur der Veranschaulichung und sind keine empfohlenen Einstellungen.

Anzeigeoptionen

- DisplayArrowsOnKeyPoints = zeigt rote Pfeile über den beiden Hochpunkten, die die ROB definieren, und einen orangefarbenen Pfeil über dem zusätzlichen Bestätigungskontakt an. Angekreuzt = sichtbar; nicht angekreuzt = ausgeblendet.
- LeftSegmentExtension = verlängert die ROB nach links. Nicht angekreuzt: Die Linie beginnt am ersten erkannten Hochpunkt und verläuft unbegrenzt nach rechts über die aktuelle Kerze hinaus. Angekreuzt: Die Gerade verläuft unbegrenzt in beide Richtungen.

Die Anzeige ändert sich während der Kerzenbildung und kann vor Kerzenschluss noch variieren. Verwenden Sie im Screener und Indikator dieselben gemeinsamen Parameter und dieselbe Zeiteinheit, um die Erkennungen im Chart wiederzufinden.



RISIKOHINWEIS

Die angebotenen Werkzeuge (Indikatoren und Screener) stellen keine Anlageberatung dar. Sie dienen dazu, bestimmte Chartformationen zu erkennen.
Investitionen an den Finanzmärkten sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.
Der Nutzer versteht und akzeptiert, dass er diese Werkzeuge ausschließlich auf eigene Verantwortung verwendet. P2C Trading übernimmt keine Haftung für deren Nutzung oder die daraus entstehenden Folgen.