Indicador de resistencia bajista


Videotutorial en nuestro canal de YouTube:
https://youtu.be/Xk0ah-Wn9To

Funciona en todas las temporalidades.
Muestra directrices bajistas de resistencia (ROB) cercanas al precio o en proceso de ruptura alcista.

I. Manual de uso

La ROB une dos máximos tomando los extremos de las mechas superiores. Desde el primer punto, ninguna vela anterior debe haber cerrado por encima de la ROB. La vela actual se excluye de esta comprobación para permitir la detección de una ruptura.

Los parámetros se ajustan en el menú «Configuration» del indicador.



Los valores mostrados son ejemplos, no ajustes óptimos ni recomendados. Elija valores que se adapten a sus criterios.

Criterios de detección

- NumberCandlesScanned = número de velas analizadas para buscar la ROB.

- MiniDistanceSecondContactResistance = antigüedad mínima del segundo contacto, medida en velas entre ese contacto y la vela actual.

- MaximumPercentageUnderResistance = distancia porcentual máxima del precio actual bajo la ROB. Oculta las formaciones cuyo precio está demasiado por debajo de la resistencia.

- BreakingOutResistance = muestra únicamente formaciones en proceso de ruptura alcista de la ROB. Marcado = activado; desmarcado = desactivado.
- ThreeContactOnResistance = busca un contacto adicional entre los dos puntos que definen la ROB. Una mecha superior debe respetar la tolerancia definida por ValidationPercentageThirdContact. Marcado = activado; desmarcado = desactivado.
- ValidationPercentageThirdContact = tolerancia porcentual respecto a la ROB para validar ese contacto adicional.
- BullishMobileAverage = filtro de media móvil plana o alcista: su valor actual debe ser superior o igual al de la vela anterior. La media móvil se define mediante los dos ajustes siguientes. Marcado = activado; desmarcado = desactivado.
- MobileAveragePeriod = período de la media móvil del filtro anterior, en velas de la temporalidad del gráfico.
- MobileAverageType = tipo de media móvil, seleccionado en el menú desplegable: SMA, EMA, WMA, etc.
- DetectionAmplitude = amplitud de variación porcentual utilizada para detectar los máximos considerados en la búsqueda de la ROB. Ejemplos ilustrativos: 2 % en diario o 0,1 % en 5 minutos; no son ajustes recomendados.

Opciones de visualización

- DisplayArrowsOnKeyPoints = muestra flechas rojas sobre los dos máximos que definen la ROB y una flecha naranja sobre el contacto adicional de validación. Marcado = visibles; desmarcado = ocultas.
- LeftSegmentExtension = prolonga la ROB hacia la izquierda. Desmarcado: la línea comienza en el primer máximo detectado y se prolonga sin límite hacia la derecha, más allá de la vela actual. Marcado: la recta se prolonga sin límite en ambos sentidos.

La visualización evoluciona durante la formación de la vela y puede cambiar antes de su cierre. Utilice los mismos parámetros comunes y la misma temporalidad en el Screener y el Indicador para reproducir las detecciones en el gráfico.



ADVERTENCIA

Las herramientas ofrecidas (indicadores y screeners) no constituyen asesoramiento de inversión, sino que permiten identificar formaciones gráficas específicas.
La inversión en los mercados financieros conlleva riesgos que pueden llegar a la pérdida total del capital.
El usuario entiende y acepta que utiliza estas herramientas bajo su exclusiva responsabilidad. P2C Trading declina toda responsabilidad por su uso y por las consecuencias que pudieran derivarse.