Indicatore di resistenza discendente


Videoguida sul nostro canale YouTube:
https://youtu.be/Xk0ah-Wn9To

Funziona su tutti i timeframe.
Visualizza le trendline di resistenza discendenti (ROB) vicine al prezzo o in fase di rottura rialzista.

I. Guida all'uso

La ROB unisce due massimi alle estremità delle ombre superiori. Dal primo punto, nessuna candela precedente deve aver chiuso sopra la ROB. La candela in corso è esclusa da questo controllo per consentire il rilevamento di una rottura.

I parametri si regolano nel menu «Configuration» dell'indicatore.



I valori mostrati sono esempi, non impostazioni ottimali o consigliate. Scegliere valori adatti ai propri criteri.

Criteri di rilevamento

- NumberCandlesScanned = numero di candele analizzate per cercare la ROB.

- MiniDistanceSecondContactResistance = distanza minima del secondo contatto dalla candela corrente, misurata in numero di candele.

- MaximumPercentageUnderResistance = distanza percentuale massima del prezzo corrente sotto la ROB. L'indicatore non visualizza le configurazioni con prezzo troppo lontano al di sotto della resistenza.

- BreakingOutResistance = visualizza solo le configurazioni in fase di rottura rialzista della ROB. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.
- ThreeContactOnResistance = ricerca un contatto aggiuntivo tra i due punti che definiscono la ROB. Un'ombra superiore deve rispettare la tolleranza definita da ValidationPercentageThirdContact. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.
- ValidationPercentageThirdContact = tolleranza percentuale rispetto alla ROB per convalidare il contatto aggiuntivo.
- BullishMobileAverage = filtro che richiede una media mobile piatta o crescente: il valore corrente deve essere maggiore o uguale a quello della candela precedente. La media mobile è definita dalle due impostazioni seguenti. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.
- MobileAveragePeriod = periodo della media mobile del filtro precedente, in candele del timeframe del grafico.
- MobileAverageType = tipo di media mobile, selezionato dal menu a tendina: SMA, EMA, WMA, ecc.
- DetectionAmplitude = ampiezza della variazione percentuale utilizzata per rilevare i massimi da considerare nella ricerca della ROB. Esempi illustrativi: 2 % sul giornaliero o 0,1 % a 5 minuti; non sono impostazioni consigliate.

Opzioni di visualizzazione

- DisplayArrowsOnKeyPoints = visualizza frecce rosse sopra i due massimi che definiscono la ROB e una freccia arancione sopra il contatto aggiuntivo di convalida. Selezionato = visibili; deselezionato = nascoste.
- LeftSegmentExtension = prolunga la ROB verso sinistra. Deselezionato: la linea parte dal primo massimo rilevato e si estende senza limiti verso destra, oltre la candela corrente. Selezionato: la retta si estende senza limiti in entrambe le direzioni.

La visualizzazione evolve durante la formazione della candela e può cambiare prima della chiusura. Usare gli stessi parametri comuni e lo stesso timeframe nello Screener e nell'Indicatore per ritrovare le rilevazioni sul grafico.



AVVERTENZA

Gli strumenti proposti (indicatori e screeners) non costituiscono consulenza in materia di investimenti, ma consentono di individuare specifiche configurazioni grafiche.
L'investimento sui mercati finanziari comporta rischi che possono arrivare alla perdita totale del capitale.
L'utente comprende e accetta di utilizzare questi strumenti sotto la propria esclusiva responsabilità. P2C Trading declina ogni responsabilità per il loro utilizzo e per le conseguenze che ne potrebbero derivare.