Trading automático
OPR Nasdaq en 5 min


Hay un canal de Discord para los usuarios de los sistemas de trading automatizado. Compartimos información sobre los robots de trading y avisos cuando se requiere una intervención manual (rollovers, sesiones de negociación reducidas, etc.).

Únase a nosotros:
https://discord.gg/QCwhQjqRW4

⚠ Zona horaria del gráfico

El sistema de trading automático debe iniciarse en un gráfico configurado con la zona horaria del instrumento negociado.
Así se evitan los problemas derivados de los cambios de horario de verano e invierno, cuyas fechas varían según el país.

- Vaya al menú «Configuración»
- «Configuración de la plataforma»
- «Zonas horarias y horarios de negociación»




- Pulse «Aplicar cambios»
- 🚨**Cierre y reinicie la plataforma PRT para aplicar el cambio de zona horaria ANTES de iniciar el robot en los pasos siguientes.**

Puesta en marcha del sistema de trading automático


Consulte la información en el sitio web de ProRealTime:
https://www.prorealtime.com/es/create-a-trading-system-step-6

- Abra el gráfico del instrumento que desea negociar con el sistema (MNQXXX o NQXXXX) en una temporalidad de 5 minutos.
- Abra el menú de indicadores haciendo clic en la parte superior del gráfico.






- Seleccione la pestaña «ProBacktest & Trading Automático» y la estrategia deseada.
- Pulse «Preparar para trading automático» en la parte inferior derecha.




- Pulse «Editar código».




- El número de contratos predeterminado es 1. Modifique la cantidad según desee.

⚠️ El margen es por contrato: para 2 contratos se necesita el doble.
Consulte los márgenes en el sitio web de ProRealTime:
https://www.prorealtime.com/es/interactive-brokers/margins

- Pulse «Preparar para trading automático» en la parte inferior derecha.




- El sistema de trading automático se envía al servidor de PRT. Se abre la ventana ProOrder y el sistema aparece en la sección «En espera».
- Pulse «Start».



- Se abre la ventana de configuración del sistema.
- En «Tamaño máximo de posición», introduzca el doble del número de contratos seleccionado en el paso anterior (para permitir una inversión de posición).
- En «Número máximo de órdenes por día», introduzca al menos 40: el sistema envía numerosas órdenes (entrada, salida, stop, stop dinámico, etc.).
- Inicie el sistema pulsando «Activar el sistema de trading».



- El sistema de trading automático pasa a la sección «En ejecución» de la ventana ProOrder.




¡El sistema ya está en ejecución!


Gestión del rollover de futuros

Al hacer el rollover de futuros, traslade el sistema de trading automático del contrato actual al del siguiente vencimiento.

- ProRealTime muestra un aviso en la parte superior del gráfico unos días antes del vencimiento del contrato actual.
- Haga clic en la «i» de la parte superior del gráfico para ver los detalles.



- La ventana indica la fecha y hora del rollover y del vencimiento.



- Detenga y reinicie el sistema entre la fecha de rollover y la de vencimiento para trasladarlo al contrato del siguiente vencimiento.

Advertencia

Los sistemas de trading automatizado ofrecidos se han desarrollado y optimizado a partir de datos históricos correspondientes a un período de varios años.
El objetivo de este desarrollo es obtener sistemas de trading automatizado robustos a largo plazo, con independencia de las condiciones del mercado. Sin embargo, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La inversión en los mercados financieros conlleva riesgos que pueden llegar a la pérdida total del capital.
El usuario de las herramientas ofrecidas entiende y acepta que su uso se realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad. P2C Trading declina toda responsabilidad por el uso de las herramientas y por las consecuencias que pudieran derivarse de dicho uso.