Automatisches Trading
SyncTrend Dax im 1-Stunden-Chart


Für Nutzer der automatisierten Handelssysteme steht ein Discord-Kanal zur Verfügung.
Dort teilen wir Informationen zu den Trading-Bots und Hinweise, wenn ein manueller Eingriff erforderlich ist (Rollover, verkürzte Handelstage usw.).

Hier beitreten:
https://discord.gg/QCwhQjqRW4

⚠ Zeitzone des Charts

Das automatische Handelssystem muss auf einem Chart gestartet werden, dessen Zeitzone der des gehandelten Instruments entspricht.
So müssen Sie die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit nicht berücksichtigen, deren Termine je nach Land unterschiedlich sind.

- Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“.
- „Plattform-Einstellungen“
- „Zeitzonen und Handelszeiten“




- Klicken Sie auf „Änderungen übernehmen“.
- 🚨 **Beenden und starten Sie die PRT-Plattform neu, um die geänderte Zeitzone zu übernehmen, BEVOR Sie den Trading-Bot in den folgenden Schritten starten.**

Starten des automatischen Handelssystems


Weitere Informationen auf der ProRealTime-Website:
https://www.prorealtime.com/de/create-a-trading-system-step-6

- Öffnen Sie den Chart des Instruments, das Sie mit dem System handeln möchten (DXSXXXX oder DXMXXXX), in der Zeiteinheit 1 Stunde.
- Öffnen Sie das Indikatorenmenü über die Kopfzeile des Charts.






- Wählen Sie die Registerkarte „Handelssysteme & Automatisches Trading“ und die gewünschte Strategie.
- Klicken Sie unten rechts auf „Handelssystem als Automatisches Trading“.




- Klicken Sie auf „Code bearbeiten“.




- Die Kontraktanzahl ist standardmäßig 1. Stellen Sie die gewünschte Anzahl ein.

⚠️ Die Margin gilt pro Kontrakt: Für 2 Kontrakte benötigen Sie die doppelte Margin.
Die Margin-Anforderungen finden Sie auf der ProRealTime-Website:
https://www.prorealtime.com/de/interactive-brokers/margins


- Klicken Sie unten rechts auf „Handelssystem als Automatisches Trading“.




- Das System wird an den PRT-Server gesendet. ProOrder öffnet sich und zeigt es im Bereich „Nicht ausgeführte Handelssysteme“ an.
- Klicken Sie auf „Start“.



- Das Fenster mit den Systemeinstellungen öffnet sich.
- Setzen Sie die maximale Positionsgröße auf die doppelte zuvor gewählte Kontraktanzahl (für einen Positionswechsel zwischen Long und Short).
- Setzen Sie das tägliche Orderlimit auf mindestens 40: Das System sendet viele Orders (Einstieg, Ausstieg, Stop, Trailing-Stop usw.).
- Starten Sie das System über die Schaltfläche zur Aktivierung des Handelssystems.



- Das System erscheint nun im Bereich der laufenden Systeme im ProOrder-Fenster.




Das System wird jetzt ausgeführt!

Rollover der Futures-Kontrakte

Beim Futures-Rollover müssen Sie das automatische Handelssystem vom aktuellen auf den Kontrakt mit dem nächsten Verfallstermin umstellen.

- ProRealTime zeigt einige Tage vor dem Verfall des aktuellen Kontrakts einen Hinweis oben im Chart an.
- Klicken Sie oben im Chart auf das „i“, um die genauen Angaben anzuzeigen.



- Das Fenster zeigt Datum und Uhrzeit des Rollovers und des Verfalls an.



- Stoppen und starten Sie das System zwischen Rollover- und Verfallstermin neu, um es auf den Kontrakt mit dem nächsten Verfallstermin umzustellen.

Risikohinweis

Die angebotenen automatisierten Handelssysteme wurden anhand historischer Daten über einen Zeitraum von mehreren Jahren entwickelt und optimiert.
Ziel dieser Entwicklung sind automatisierte Handelssysteme, die unabhängig von den Marktbedingungen langfristig robust sind. Vergangene Wertentwicklungen garantieren jedoch keine zukünftigen Ergebnisse. Investitionen an den Finanzmärkten sind mit Risiken verbunden, die bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals reichen können.
Der Nutzer der angebotenen Tools versteht und akzeptiert, dass deren Nutzung in seiner alleinigen und uneingeschränkten Verantwortung erfolgt. P2C Trading lehnt jegliche Haftung für die Nutzung der Tools und die daraus entstehenden Folgen ab.