Indicateur Résistance Oblique Baissière


Mode d'emploi vidéo sur notre chaîne YouTube :
https://youtu.be/Xk0ah-Wn9To

Fonctionne sur toutes les unités de temps.
Affiche les Résistances Obliques Baissières (ROB) proches du cours ou en cours de cassure haussière.

I. Mode d'emploi

La ROB relie deux sommets pris sur les mèches hautes. Depuis le premier point, aucune clôture antérieure ne doit dépasser la ROB. La bougie en cours est exclue de ce contrôle pour permettre la détection d'une cassure.

Les paramètres se règlent dans le menu « Configuration » de l'indicateur.



Les valeurs illustrées sont données à titre d'exemple et ne constituent pas des réglages optimaux ou conseillés. Choisissez les valeurs adaptées à vos critères.

Critères de détection

- NumberCandlesScanned = nombre de bougies analysées pour rechercher la ROB.

- MiniDistanceSecondContactResistance = ancienneté minimale du second contact, en nombre de bougies entre ce contact et la bougie actuelle.

- MaximumPercentageUnderResistance = distance maximale, en %, du cours actuel sous la ROB. L'indicateur n'affiche pas les configurations dont le cours est trop éloigné sous la résistance.

- BreakingOutResistance = affichage des seules configurations en cours de cassure haussière de la ROB. Coché = activé ; décoché = désactivé.
- ThreeContactOnResistance = recherche d'un contact supplémentaire entre les deux points définissant la ROB. Une mèche haute doit respecter la tolérance définie par ValidationPercentageThirdContact. Coché = activé ; décoché = désactivé.
- ValidationPercentageThirdContact = tolérance en %, par rapport à la ROB, pour valider ce contact supplémentaire.
- BullishMobileAverage = filtre de moyenne mobile neutre ou haussière : sa valeur actuelle doit être supérieure ou égale à celle de la bougie précédente. La moyenne mobile est définie par les deux réglages suivants. Coché = activé ; décoché = désactivé.
- MobileAveragePeriod = période de la moyenne mobile du filtre ci-dessus, en bougies de l'UT du graphique.
- MobileAverageType = type de moyenne mobile, sélectionné dans le menu déroulant : SMA, EMA, WMA, etc.
- DetectionAmplitude = amplitude de variation, en %, utilisée pour détecter les points hauts à prendre en compte dans la recherche de la ROB. Exemples illustratifs : 2 % en journalier ou 0,1 % en 5 minutes ; ces valeurs ne sont pas des réglages conseillés.

Options d'affichage

- DisplayArrowsOnKeyPoints = affichage des flèches rouges au-dessus des deux sommets définissant la ROB et d'une flèche orange au-dessus du contact supplémentaire de validation. Coché = affichées ; décoché = masquées.
- LeftSegmentExtension = prolongement de la ROB vers la gauche. Décoché : la ligne commence au premier sommet détecté et se prolonge sans limite vers la droite, au-delà de la bougie actuelle. Coché : la droite se prolonge sans limite des deux côtés.

L'affichage évolue pendant la construction de la bougie et peut changer avant sa clôture. Utilisez les mêmes paramètres communs et la même unité de temps dans le Screener et l'Indicateur pour retrouver les détections sur le graphique.



AVERTISSEMENT

Les outils (indicateurs et screeners) proposés ne sont pas des conseils en investissement mais bien des outils permettant à chacun de trouver des configurations graphiques spécifiques.
L'investissement sur les marchés financiers comporte des risques pouvant aller jusqu'à la perte totale du capital.
L'utilisateur des outils proposés comprend et accepte que l'utilisation de ces outils se fait sous sa seule et entière responsabilité. P2C Trading décline toute responsabilité dans l'utilisation des outils et des conséquences qui en découleraient.