Indicatore di incroci di medie mobili
La MM X incrocia la MM Y

Questo indicatore mostra gli incroci rialzisti e ribassisti di medie mobili.


Funziona su tutti i timeframe.

Tutte le nostre guide video sono disponibili sul nostro canale YouTube:
https://youtu.be/r4S9vC1y_ao

I. Istruzioni per l'uso

L'Indicatore individua le candele di incrocio: segnale rialzista quando la media mobile X incrocia Y dal basso verso l'alto, ribassista quando la incrocia dall'alto verso il basso. Sulla candela in corso, il segnale si aggiorna durante la formazione e può scomparire prima della chiusura.

I parametri si impostano nel menu di configurazione dell'Indicatore.





I valori mostrati sono esempi, non impostazioni ottimali o consigliate. Scegliere valori adatti ai propri criteri.

- LongSignal = mostra gli incroci rialzisti. Selezionato = attivo; deselezionato = disattivo.
- ShortSignal = mostra gli incroci ribassisti. Selezionato = attivo; deselezionato = disattivo.
- MobileAverageX = periodo della media mobile breve X, in candele del timeframe del grafico.
- MobileAverageXType = tipo di media mobile X, selezionato dal menu a discesa: SMA, EMA, WMA, ecc.
- MobileAverageY = periodo della media mobile lunga Y, in candele del timeframe del grafico.
- MobileAverageYType = tipo di media mobile Y, selezionato dal menu a discesa: SMA, EMA, WMA, ecc.
- FilteringMovingAverageZ = filtro che richiede un prezzo sopra la media mobile Z per un incrocio rialzista, sotto per un incrocio ribassista. Selezionato = attivo; deselezionato = disattivo.
- MobileAverageZ = periodo della media mobile di filtro Z, in candele del timeframe del grafico.

- MobileAverageZType = tipo di media mobile di filtro Z, selezionato dal menu a discesa: SMA, EMA, WMA, ecc.
- FilteringStockPricePositionMMx = filtro che richiede un prezzo sopra la media mobile X per un incrocio rialzista, sotto per un incrocio ribassista. Aggiunge al segnale una condizione sulla posizione del prezzo, senza garantire un'inversione di tendenza. Selezionato = attivo; deselezionato = disattivo.
- DisplayArrows = mostra le frecce sulle candele di incrocio. Selezionato = attivo; deselezionato = disattivo.
- DisplayColorZone = mostra le zone colorate sulle candele di incrocio. Selezionato = attivo; deselezionato = disattivo.
- BullishCrossingColorR / BullishCrossingColorG / BullishCrossingColorB = codice colore degli incroci rialzisti. Permette di cambiare il colore visualizzato; vedere la tabella dei codici colore RGB qui sotto.
- BearishCrossingColorR / BearishCrossingColorG / BearishCrossingColorB = codice colore degli incroci ribassisti. Permette di cambiare il colore visualizzato; vedere la tabella dei codici colore RGB qui sotto.
- Transparency = opacità della visualizzazione. 0 = invisibile; 255 = completamente opaco.

Nota: usare gli stessi parametri di rilevazione nello Screener e nell'Indicatore, sullo stesso timeframe, per ritrovare gli stessi segnali sul grafico.





AVVERTENZA

Gli strumenti proposti (indicatori e screener) non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Consentono a ciascun utente di individuare specifiche configurazioni grafiche.
L'investimento sui mercati finanziari comporta rischi, fino alla perdita totale del capitale.
L'utente comprende e accetta che l'utilizzo di questi strumenti avviene sotto la sua esclusiva responsabilità. P2C Trading declina ogni responsabilità per il loro utilizzo e per le conseguenze che ne derivano.