Indicateur Support Oblique Haussier

Fonctionne sur toutes les unités de temps.


Mode d'emploi vidéo sur notre chaîne YouTube :
https://youtu.be/zSyAIAvVPAo

I. Mode d'emploi

L'indicateur détecte et affiche les Supports Obliques Haussiers (SOH) proches du cours ou en cours de cassure baissière.

Le SOH relie deux creux pris sur les mèches basses. Depuis le premier point, aucune clôture antérieure ne doit passer sous le SOH. La bougie en cours est exclue de ce contrôle pour permettre la détection d'une cassure.

Les paramètres se règlent dans le menu « Configuration » de l'indicateur.



Les valeurs illustrées sont données à titre d'exemple et ne constituent pas des réglages optimaux ou conseillés. Choisissez les valeurs adaptées à vos critères.

Critères de détection

- NumberCandlesScanned = nombre de bougies analysées pour rechercher le support oblique haussier.

- MiniDistanceSecondContactSupport = ancienneté minimale du second contact, en nombre de bougies entre ce contact et la bougie actuelle.

- MaximumPercentageOverSupport = distance maximale, en %, du cours actuel au-dessus du SOH. L'indicateur n'affiche pas les configurations dont le cours est trop éloigné au-dessus du support.

- BreakingOutSupport = affichage des seules configurations en cours de cassure baissière du SOH. Coché = activé ; décoché = désactivé.
- ThreeContactOnSupport = recherche d'un contact supplémentaire entre les deux points définissant le SOH. Une mèche basse doit respecter la tolérance définie par ValidationPercentageThirdContact. Coché = activé ; décoché = désactivé.
- ValidationPercentageThirdContact = tolérance en %, par rapport au SOH, pour valider ce contact supplémentaire.
- BearishMobileAverage = filtre de moyenne mobile neutre ou baissière : sa valeur actuelle doit être inférieure ou égale à celle de la bougie précédente. La moyenne mobile est définie par les deux réglages suivants. Coché = activé ; décoché = désactivé.
- MobileAveragePeriod = période de la moyenne mobile du filtre ci-dessus, en bougies de l'UT du graphique.
- MobileAverageType = type de moyenne mobile, sélectionné dans le menu déroulant : SMA, EMA, WMA, etc.
- DetectionAmplitude = amplitude de variation, en %, utilisée pour détecter les points bas à prendre en compte dans la recherche du SOH. Exemples illustratifs : 2 % en journalier ou 0,1 % en 5 minutes ; ces valeurs ne sont pas des réglages conseillés.

Options d'affichage

- DisplayArrowsOnKeyPoints = affichage des flèches vertes sous les deux creux définissant le SOH et d'une flèche orange sous le contact supplémentaire de validation. Coché = affichées ; décoché = masquées.
- LeftSegmentExtension = prolongement du SOH vers la gauche. Décoché : la ligne commence au premier creux détecté et se prolonge sans limite vers la droite, au-delà de la bougie actuelle. Coché : la droite se prolonge sans limite des deux côtés.

L'affichage évolue pendant la construction de la bougie et peut changer avant sa clôture. Utilisez les mêmes paramètres communs et la même unité de temps dans le Screener et l'Indicateur pour retrouver les détections sur le graphique.



AVERTISSEMENT

Les outils (indicateurs et screeners) proposés ne sont pas des conseils en investissement mais bien des outils permettant à chacun de trouver des configurations graphiques spécifiques.
L'investissement sur les marchés financiers comporte des risques pouvant aller jusqu'à la perte totale du capital.
L'utilisateur des outils proposés comprend et accepte que l'utilisation de ces outils se fait sous sa seule et entière responsabilité. P2C Trading décline toute responsabilité dans l'utilisation des outils et des conséquences qui en découleraient.