Indicateur de Marteaux

Cet indicateur affiche les marteaux sur le graphique avec une flèche noire positionnée sous la bougie.

Fonctionne sur toutes les unités de temps.

Tous nos modes d'emploi en vidéo sur notre chaîne YouTube :
https://youtu.be/nGQqItgNeVQ

I. Mode d'emploi

L'affichage dépend des critères de validation choisis. Sans filtre de confirmation, le marteau en cours de formation peut apparaître ou disparaître avant la clôture. Les paramètres se règlent dans le menu de configuration de l'Indicateur.





Les valeurs visibles dans les paramétrages ci-dessus sont données à titre d'exemple et ne constituent pas un réglage optimal ou conseillé, à chacun de trouver les réglages qui lui conviennent.

- MaxUpperWickLength = longueur maximum de la mèche haute, en multiple de la hauteur du corps du marteau.

- MinLowerWickLength = longueur minimum de la mèche basse, en multiple de la hauteur du corps du marteau.

- MaxPenetrationPreviousCandleBody = pénétration maximum du haut du corps du marteau dans le corps de la bougie précédente, exprimée en pourcentage de la hauteur du corps précédent.

- RRtoSMAOK = filtre imposant un ratio gain/risque supérieur ou égal à 1. Le risque est la distance entre la clôture du marteau et son plus bas ; le gain potentiel est la distance entre cette clôture et la moyenne mobile simple utilisée comme objectif. La référence reste la clôture du marteau, y compris en mode confirmation. Coché = activé ; décoché = désactivé.

- SMAPeriod = période de la moyenne mobile simple utilisée comme objectif par RRtoSMAOK, en bougies de l'UT analysée.

- ConfirmationCandle = recherche de la confirmation du marteau par la bougie immédiatement suivante : son cours de clôture doit dépasser le haut du corps du marteau. La confirmation évolue pendant la construction de cette bougie et peut disparaître avant sa clôture. Coché = activé ; décoché = désactivé. La flèche reste positionnée sous le marteau.

- Last3ClosingBearish = filtre imposant trois clôtures successivement décroissantes avant le marteau, quelle que soit la couleur de ces bougies. Coché = activé ; décoché = désactivé.

- PreviousCandleRed = la bougie immédiatement avant le marteau doit être rouge, y compris lorsque ConfirmationCandle est activé. Coché = activé ; décoché = désactivé.

NB : utilisez les mêmes paramètres de détection dans le Screener et l'Indicateur, sur la même unité de temps, pour retrouver les mêmes marteaux.



AVERTISSEMENT

Les outils (indicateurs et screeners) proposés ne sont pas des conseils en investissement mais bien des outils permettant à chacun de trouver des configurations graphiques spécifiques.
L'investissement sur les marchés financiers comporte des risques pouvant aller jusqu'à la perte totale du capital.
L'utilisateur des outils proposés comprend et accepte que l'utilisation de ces outils se fait sous sa seule et entière responsabilité. P2C Trading décline toute responsabilité dans l'utilisation des outils et des conséquences qui en découleraient.